



Impressora i9

- 1- Abra o terminal e acesse o diretório do Driver, entre com o comando: **.sudo su**, e o sistema solicitará o password. Após inserir o password, insira o comando: **./setup** como mostrado abaixo



```
root@ubuntu: /mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386
File Edit View Terminal Help
hi@ubuntu:~$ cd /mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386/
hi@ubuntu:/mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386$ ls
i9.ppd rastertoElgin setup
hi@ubuntu:/mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386$ sudo su
[sudo] password for hi:
root@ubuntu:/mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386# ./setup
```

- 2- Após a instalação, o terminal mostrará a tela como a imagem a seguir:



```
root@ubuntu: /mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386
File Edit View Terminal Help
[sudo] password for hi:
root@ubuntu:/mnt/hgfs/Linux/Elgin/Driver/i386# ./setup
Elgin series printer
installer
-----
Models : Elgin series printer

Searching for ServerRoot, ServerBin, and DataDir tags in /etc/cups/cupsd.conf
ServerBin tag not present in cupsd.conf - using default
DataDir tag not present in cupsd.conf - using default


Install raster filter ...
Install PPD files ...

Restarting CUPS
* Stopping Common Unix Printing System: cupsd [ OK ]
* Starting Common Unix Printing System: cupsd [ OK ]


Install Complete
Add printer queue using OS tool, http://localhost:631, or http://127.0.0.1:631
```

Impressora i9

- 3- Após o término da instalação, clique em “**System**” e escolha “**Administration**”. E escolha “**Printing**” como mostrado abaixo.




- 4- Instalação USB: Conecte a USB com o computador. Automaticamente aparecerá a impressora, como mostrado abaixo.




Impressora i9

- 5- Instalação outras portas: Clique em **“Add”** para adicionar uma nova impressora, como mostrado abaixo.




- 6- Escolha a porta em que deseja instalar (paralela, serial ou ethernet). Vamos utilizar como exemplo a porta de rede Ethernet. Insira o endereço IP em **“Find Network Printer”**, e clique em **“Find”**.




Impressora i9

7- Após pesquisar a impressora, selecione **“Forward”**, então aparecerá a tela abaixo.




8- Em **“Choose Driver”**, escolha **“Select printer from database”**. Em **“Makes”**, escolha **“Elgin”** como mostrado acima. Depois clique em **“Forward”**. A seguinte tela aparecerá:



Impressora i9

- 9- Na janela anterior, já é possível visualizar o modelo da impressora e o nome do Driver. Clique então em **“Forward”**, e a janela abaixo aparecerá:



New Printer

Describe Printer

Printer Name
Short name for this printer such as "laserjet"
Elgin-i9

Description (optional)
Human-readable description such as "HP Laserjet with Duplexer"
Elgin i9

Location (optional)
Human-readable location such as "Lab 1"
192.168.0.31

Back Cancel Apply

- 10- Clique em **“Apply”** para Finalizar a instalação.

